

Datenumfang Messdienstleistung (MDL)															
Auswahlmöglichkeiten bei der MSB-/ MDL-Meldungserstellung von Kategorie, Transaktionsgrund, Antwort(en):				Bestandsliste	Beginn Messdienstleistung	Ende Messdienstleistung	Stammdatienänderung	Störungsmeldung	Ende Störungsmeldung	Storno	Antwort				
* Kategorien:															
MDL01/MSB01 Bestandsliste MDL02/MSB02 Beginn Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb MDL03/MSB03 Ende Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb MDL04/MSB04 Stammdatienänderung MDL05/MSB05 Störungsmeldung MDL06/MSB06 Ende Störungsmeldung MDL07/MSB07 Storno MDL08/MSB08 Antwort				Z27 Sperrung Z28 Entsperrung Z33 Stilllegung Z50 Einbau Messeinrichtung Z51 Ausbau Messeinrichtung Z52 Wechsel des Zählverfahrens Z53 Umparamentierung der Messeinrichtung S01 Kommunikationsproblem bei der Fernauslesung der Messeinrichtung S02 Messwerte sind unvollständig oder unplausibel S03 anderweitig festgestellte Gerätemängel				E15 Zustimmung ohne Korrekturen E17 Ablehnung wegen Fristüberschreitung Z01 Zustimmung mit Terminänderung Z05 Zustimmung mit Adresskorrektur Z06 Ablehnung (Kunde nicht identifizierbar) Z07 Ablehnung (Keine Berechtigung) Z08 Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden) Z09 Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel) Z10 Ablehnung (Abmeldung fehlt) Z11 Ablehnung (Termin fehlt) Z12 Ablehnung (Vertragsbindung) Z13 Ablehnung (Meldung nicht identifizierbar) Z14 Ablehnung (Doppelmeldung) Z15 Zusätzlicher Datensatz Z29 Ablehnung (kein Vertragsverhältnis) Z31 Ablehnung (mit Identifikationskorrektur) Z32 Ablehnung fehlende Anmeldung zur Abmeldung aus Ersatzversorgung							
** Transaktionsgründe				Sender	Empfänger	Kategorie	Bestandsliste	Beginn Messdienstleistung	Ende Messdienstleistung	Stammdatienänderung	Störungsmeldung	Ende Störungsmeldung	Storno	Antwort	
E01 Ein-/Auszug (Umzug) E02 Einzug/ Neuanlage E03 MSB-/ MDL-Wechsel E04 Vorübergehender Anschluss E05 Stornierung E06 Notversorgung/ Ersatzbelieferung Z03 Ersatz-/ Grundversorgung Z26 MSB-/ MDL-Konkurrenz				E07 Zustimmung mit Korrektur E09 Ablehnung (Lieferadresse nicht im Verteilnetz) E10 Ablehnung (Lieferadresse nicht identifizierbar) E11 Ablehnung (Messproblem) E12 Ablehnung (unklares Leistungsverhältnis) E14 Ablehnung Sonstiges				VNB	MDL	MDL	MDL/VNB	VNB/VNB	MDL/VNB	VNB/MDL	VNB/MDL
Nr.	CSV (Spalte, Zeile)	Feldtitel	Wert	Beschreibung	Bestandsliste	Beginn Messdienstleistung	Ende Messdienstleistung	Stammdatienänderung	Störungsmeldung	Ende Störungsmeldung	Storno	Antwort			
1	A2	Absenderbezeichnung (MDL)	Alphanumerisch	Marktpartneridentifikationsnummer (ILN-Nummer)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
2	B2	Absendername (MDL)	Alphanumerisch	Firmenbezeichnung	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann			
3	C2	Empfängerbezeichnung	Alphanumerisch	Marktpartneridentifikationsnummer (ILN-Nummer)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
4	D2	Empfängername	Alphanumerisch	Firmenbezeichnung	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann			
5	E2	Kategorie	Alphanumerisch	MDL01 bis MDL08*	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
6	A4	Vorgangsnummer	Numerisch	Vorgangsnummer generiert der Absender	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
7	B4	Referenznummer	Numerisch	entspricht bei der Antwort der Vorgangsnummer	/	/	/	/	/	/	Muss	Muss			
8	C4	Transaktionsgrund	Alphanumerisch	Analog zum Lieferantenwechsel, z.B. E01 = Einzug/ Auszug, E03 = MDL-Wechsel, E05 = Stornierung**	/	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
9	D4	Zählpunktbezeichnung	Alphanumerisch	Vollständige Zählpunktbezeichnung des Zählpunktes nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	Muss	Kann	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss			
10	E4	Name (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
11	F4	Vorname (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
12	G4	Straße (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
13	H4	HausNr (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
14	I4	HausNr Zusatz (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
15	J4	PLZ (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Numerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
16	K4	Ort (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
17	L4	Standort Hinweise (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann			
18	M4	Sparte	Numerisch	10 = Strom, 20 = Gas	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss			
19	N4	Zählernummer	Alphanumerisch	vollständige Identifikationsnummer nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Kann	Muss			
20	O4	Messart	Alphanumerisch	RLM = registrierte Leistungsmessung, SLP = Standardlastprofil	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss			
21	P4	Anschlussspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss			
22	Q4	Messspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss			
23	R4	Gerätetyp	Alphanumerisch	AZ = Arbeitszähler, LGZ = Lastgangzähler, W = Wandler, MU = Mengenumwerter, KU = Kommunikationseinrichtung	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss			
24	S4	elektronisch auslesbar	Alphanumerisch	ja/ nein	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss			
25	T4	Ableseturnus	TT.MM.JJJJ	Datum (wird vom Verteilnetzbetreiber mit der Bestätigung vorgegeben)	/	/	/	Kann	Kann	Kann	/	Kann			
26	U4	Ende der Eichfrist	TT.MM.JJJJ	Datum	/	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Kann			
27	V4	Antwort zum Vorgang	Alphanumerisch	Analog zum Lieferantenwechsel, z.B. E15 = Zustimmung ohne Korrekturen E10 = Ablehnung "Lieferadresse" nicht identifizierbar***	/	/	/	/	/	/	/	Muss			
28	W4	Bemerkung zur Antwort	Alphanumerisch	Freitext zur Ergänzung der Meldung	/	/	/	/	/	/	/	Kann			
29	X4	Beginn MDL	TT.MM.JJJJ	Datum Beginn Messdienstleistung	Muss	Muss	/	/	/	/	/	Kann			
30	Y4	Ende MDL	TT.MM.JJJJ	Datum Ende Messdienstleistung	/	/	Muss	/	/	/	/	Kann			
31	Z4	Ende MDL zum nächstmöglichen Termin	Alphanumerisch	ja/ nein	/	/	Kann	/	/	/	/	/			
32	AA4	Änderung zum	TT.MM.JJJJ	Datum Beginn / Ende Messdienstleistung	/	/	/	/	/	/	/	Kann			
33	AB4	Sonstiges	Alphanumerisch	Zusätzliche Informationen; wichtig bei Störung	/	Kann	Kann	Kann	Muss	Muss	Kann	Kann			

Datenumfang Messstellenbetrieb (MSB)												
Auswahlmöglichkeiten bei der MSB-/ MDL-Meldungserstellung von Kategorie, Transaktionsgrund, Antwort(en):												
* <b>Kategorien:</b>		Z27 Sperrung	E15 Zustimmung ohne Korrekturen	Bestandsliste	Beginn Messstellenbetrieb	Ende Messstellenbetrieb	Stammdateneränderung	Störungsmeldung	Ende Störungsmeldung	Storno	Antwort	
MDL01/ MSB01	Bestandsliste	Z28 Entsperrung	E17 Ablehnung wegen Fristüberschreitung									
MDL02/ MSB02	Beginn Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb	Z33 Stilllegung	Z01 Zustimmung mit Terminänderung									
MDL03/ MSB03	Ende Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb	Z50 Einbau Messeinrichtung	Z05 Zustimmung mit Adresskorrektur									
MDL04/ MSB04	Stammdateneränderung	Z51 Ausbau Messeinrichtung	Z06 Ablehnung (Kunde nicht identifizierbar)									
MDL05/ MSB05	Störungsmeldung	Z52 Wechsel des Zählverfahrens	Z07 Ablehnung (Keine Berechtigung)									
MDL06/ MSB06	Ende Störungsmeldung	Z53 Umparamentierung der Messeinrichtung	Z08 Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)									
MDL07/ MSB07	Storno	S01 Kommunikationsproblem bei der Fernauslesung der Messeinrichtung	Z09 Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)									
MDL08/ MSB08	Antwort	S02 Messwerte sind unvollständig oder unplausibel	Z10 Ablehnung (Abmeldung fehlt)									
** <b>Transaktionsgründe</b>		S03 anderweitig festgestellte Gerätemängel	Z11 Ablehnung (Termin fehlt)									
E01 Ein-/ Auszug (Umzug)		*** <b>Antworten:</b>	Z12 Ablehnung (Vertragsbindung)									
E02 Einzug/ Neuanlage		E07 Zustimmung mit Korrektur	Z13 Ablehnung (Meldung nicht identifizierbar)									
E03 MSB-/ MDL-Wechsel		E09 Ablehnung (Lieferadresse nicht im Verteilnetz)	Z14 Ablehnung (Doppelmeldung)									
E04 Vorübergehender Anschluss		E10 Ablehnung (Lieferadresse nicht identifizierbar)	Z15 Zusätzlicher Datensatz									
E05 Stornierung		E11 Ablehnung (Messproblem)	Z29 Ablehnung (kein Vertragsverhältnis)									
E06 Notversorgung/ Ersatzlieferung		E12 Ablehnung (unklares Leistungsverhältnis)	Z31 Ablehnung (mit Identifikationskorrektur)									
Z03 Ersatz-/ Grundversorgung		E14 Ablehnung Sonstiges	Z32 Ablehnung fehlende Anmeldung zur Abmeldung aus Ersatzversorgung									
Z26 MSB-/ MDL-Konkurrenz												
				<b>Versender</b>	VNB	MSB	MSB	MSB/VNB	MSB/VNB	MSB/VNB	VNB/MSB	VNB/MSB
				<b>Empfänger</b>	MSB	VNB	VNB	VNB/MSB	VNB/MSB	VNB/MSB	MSB/VNB	MSB/VNB
				<b>Kategorie</b>	MSB01	MSB02	MSB03	MSB04	MSB05	MSB06	MSB07	MSB08
Nr.	CSV (Spalte, Zeile)	Feldtitel	Wert	Beschreibung								
1	A2	Absenderbezeichnung (MSB)	Alphanumerisch	Marktpartneridentifikationsnummer (ILN-Nummer)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
2	B2	Absendername (MSB)	Alphanumerisch	Firmenbezeichnung	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
3	C2	Empfängerbezeichnung	Alphanumerisch	Marktpartneridentifikationsnummer (ILN-Nummer)	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
4	D2	Empfängername	Alphanumerisch	Firmenbezeichnung	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
5	E2	Kategorie	Alphanumerisch	MSB01 bis MSB08*	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
6	A4	Vorgangsnummer	Numerisch	Vorgangsnummer generiert der Absender	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
7	B4	Referenznummer	Numerisch	entspricht bei der Antwort der Vorgangsnummer	/	/	/	/	/	Muss	Muss	Muss
8	C4	Transaktionsgrund	Alphanumerisch	Analog zum Lieferantenwechsel, z.B. E01 = Einzug/ Auszug, E03 = MDL-Wechsel, E05 = Stornierung**	/	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
9	D4	Zählpunktbezeichnung	Alphanumerisch	Vollständige Zählpunktbezeichnung des Zählpunktes nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	Muss	Kann	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss
10	E4	Name (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
11	F4	Vorname (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
12	G4	Straße (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
13	H4	HausNr (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
14	I4	HausNr Zusatz (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
15	J4	PLZ (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Numerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
16	K4	Ort (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
17	L4	Standort Hinweise (Anschlussnehmer/ -nutzer)	Alphanumerisch	Entnahmestelle	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann	Kann
18	M4	Sparte	Numerisch	10 = Strom, 20 = Gas	Muss	Muss	Muss	Kann	Kann	Kann	Kann	Muss
19	N4	Zählernummer	Alphanumerisch	vollständige Identifikationsnummer nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Muss	Kann	Muss
20	O4	Messart	Alphanumerisch	RLM = registrierte Leistungsmessung, SLP = Standardlastprofil	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss
21	P4	Anschlussspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss
22	Q4	Messspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss
23	R4	Gerätetyp	Alphanumerisch	AZ = Arbeitszähler, LGZ = Lastgangzähler, W = Wandler, MU = Mengenumwerter, KU = Kommunikationseinrichtung	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss
24	S4	elektronisch auslesbar	Alphanumerisch	ja/ nein	Muss	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Muss
25	T4	Ableseturnus	TT.MM.JJJJ	Datum (wird vom Verteilnetzbetreiber mit der Bestätigung vorgegeben)	/	/	/	/	Kann	Kann	Kann	/
26	U4	Ende der Eichfrist	TT.MM.JJJJ	Datum	/	Kann	Muss	Kann	Kann	Kann	/	Kann
27	V4	Antwort zum Vorgang	Alphanumerisch	Analog zum Lieferantenwechsel, z.B. E15 = Zustimmung ohne Korrekturen E10 = Ablehnung "Lieferadresse" nicht identifizierbar***	/	/	/	/	/	/	/	Muss
28	W4	Bemerkung zur Antwort	Alphanumerisch	Freitext zur Ergänzung der Meldung	/	/	/	/	/	/	/	Kann
29	X4	Beginn MSB	TT.MM.JJJJ	Datum Beginn Messstellenbetrieb	Muss	Muss	/	/	/	/	/	Kann
30	Y4	Ende MSB	TT.MM.JJJJ	Datum Ende Messstellenbetrieb	/	/	Muss	/	/	/	/	Kann
31	Z4	Ende MSB zum nächstmöglichen Termin	Alphanumerisch	ja/ nein	/	/	/	Kann	/	/	/	/
32	AA4	Änderung zum	TT.MM.JJJJ	Datum Beginn / Ende Messstellenbetrieb	/	/	/	/	/	/	/	Kann
33	AB4	Sonstiges	Alphanumerisch	Zusätzliche Informationen; wichtig bei Störung	/	Kann	Kann	Kann	Muss	Muss	Kann	Kann

# Messstellen- und Messrahmenvertrag

(Anlage 3 - Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität)

MDL/ MSB Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb

**\* Kategorien:**  
MDL01/ MSB01 Bestandsliste  
MDL02/ MSB02 Beginn Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb  
MDL03/ MSB03 Ende Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb  
MDL04/ MSB04 Stammdatenänderung  
MDL05/ MSB05 Störungsmeldung  
MDL06/ MSB06 Ende Störungsmeldung  
MDL07/ MSB07 Storno  
MDL08/ MSB08 Antwort

**\*\* Transaktionsgründe**  
E01 Ein-/ Auszug (Umzug)  
E02 Einzug/ Neuanlage  
E03 MSB-/ MDL-Wechsel  
E04 Vorübergehender Anschluss  
E05 Stornierung  
E06 Notversorgung/ Ersatzbelieferung  
Z03 Ersatz-/ Grundversorgung  
Z26 MSB-/ MDL-Konkurrenz  
Z27 Sperrung  
Z28 Entsperrung  
Z33 Stilllegung  
Z50 Einbau Messeinrichtung  
Z51 Ausbau Messeinrichtung  
Z52 Wechsel des Zählverfahrens  
Z53 Umparamentierung der Messeinrichtung  
S01 Kommunikationsproblem bei der Fernauslesung der Messeinrichtung  
S02 Messwerte sind unvollständig oder unplausibel  
S03 anderweitig festgestellte Gerätemängel

**\*\*\* Antworten:**  
E07 Zustimmung mit Korrektur  
E09 Ablehnung (Lieferadresse nicht im Verteilnetz)  
E10 Ablehnung (Lieferadresse nicht identifizierbar)  
E11 Ablehnung (Messproblem)  
E12 Ablehnung (unklares Leistungsverhältnis)  
E14 Ablehnung Sonstiges  
E15 Zustimmung ohne Korrekturen  
E17 Ablehnung wegen Fristüberschreitung  
Z01 Zustimmung mit Terminänderung  
Z05 Zustimmung mit Adresskorrektur  
Z06 Ablehnung (Kunde nicht identifizierbar)  
Z07 Ablehnung (Keine Berechtigung)  
Z08 Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  
Z09 Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  
Z10 Ablehnung (Abmeldung fehlt)  
Z11 Ablehnung (Termin fehlt)  
Z12 Ablehnung (Vertragsbindung)  
Z13 Ablehnung (Meldung nicht identifizierbar)  
Z14 Ablehnung (Doppelmeldung)  
Z15 Zusätzlicher Datensatz  
Z29 Ablehnung (kein Vertragsverhältnis)  
Z31 Ablehnung (mit Identifikationskorrektur)  
Z32 Ablehnung fehlende Anmeldung zur Abmeldung aus Ersatzversorgung

**Auswahlmöglichkeiten bei der MSB-/ MDL-Meldungserstellung von Kategorie, Transaktionsgrund, Antwort(en):**

**\* Kategorien:**  
MDL01/ MSB01 Bestandsliste  
MDL02/ MSB02 Beginn Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb  
MDL03/ MSB03 Ende Messdienstleistung/ Messstellenbetrieb  
MDL04/ MSB04 Stammdatenänderung  
MDL05/ MSB05 Störungsmeldung  
MDL06/ MSB06 Ende Störungsmeldung  
MDL07/ MSB07 Storno  
MDL08/ MSB08 Antwort

**\*\* Transaktionsgründe**  
E01 Ein-/ Auszug (Umzug)  
E02 Einzug/ Neuanlage  
E03 MSB-/ MDL-Wechsel  
E04 Vorübergehender Anschluss  
E05 Stornierung  
E06 Notversorgung/ Ersatzbelieferung  
Z03 Ersatz-/ Grundversorgung  
Z26 MSB-/ MDL-Konkurrenz

Z27 Sperrung  
Z28 Entsperrung  
Z33 Stilllegung  
Z50 Einbau Messeinrichtung  
Z51 Ausbau Messeinrichtung  
Z52 Wechsel des Zählverfahrens  
Z53 Umparamentierung der Messeinrichtung  
S01 Kommunikationsproblem bei der Fernauslesung der Messeinrichtung  
S02 Messwerte sind unvollständig oder unplausibel  
S03 anderweitig festgestellte Gerätemängel

**\*\*\* Antworten:**  
E07 Zustimmung mit Korrektur  
E09 Ablehnung (Lieferadresse nicht im Verteilnetz)  
E10 Ablehnung (Lieferadresse nicht identifizierbar)  
E11 Ablehnung (Messproblem)  
E12 Ablehnung (unklares Leistungsverhältnis)  
E14 Ablehnung Sonstiges

E15 Zustimmung ohne Korrekturen  
E17 Ablehnung wegen Fristüberschreitung  
Z01 Zustimmung mit Terminänderung  
Z05 Zustimmung mit Adresskorrektur  
Z06 Ablehnung (Kunde nicht identifizierbar)  
Z07 Ablehnung (Keine Berechtigung)  
Z08 Ablehnung (Transaktion schon stattgefunden)  
Z09 Ablehnung (Transaktionsgrund unplausibel)  
Z10 Ablehnung (Abmeldung fehlt)  
Z11 Ablehnung (Termin fehlt)  
Z12 Ablehnung (Vertragsbindung)  
Z13 Ablehnung (Meldung nicht identifizierbar)  
Z14 Ablehnung (Doppelmeldung)  
Z15 Zusätzlicher Datensatz  
Z29 Ablehnung (kein Vertragsverhältnis)  
Z31 Ablehnung (mit Identifikationskorrektur)  
Z32 Ablehnung fehlende Anmeldung zur Abmeldung aus Ersatzversorgung